

ARNO_{top} - Installationsvorbereitungen

Allgemeine Informationen.

Planung der Installation

Informieren Sie uns über den Umstieg auf neue Hardware, auf welcher ARNOtop laufen soll, mindestens zwei Wochen im Voraus, damit genauesten geprüft werden kann, welche Schritte von unserer Seite eingeleitet werden müssen um eine Reibungslose Umstellung von ARNOtop und Word gewährleisten zu können.

Alle hier genannten Dokument stehen auf unserer Internet-Seite zum Download zur Verfügung.

Betriebssystem:

Welche Betriebssysteme für den Betrieb mit ARNOtop eingesetzt werden können entnehmen Sie bitte dem aktuellsten Dokument „ARNOtop – Systemvoraussetzungen.pdf“.

ARNOtop kann sowohl auf einem einzelnen PC ohne Netzwerk, sowie im Netzwerk (Windows-Server) als auch auf Windows-Terminal-Server eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass beim Wechsel auf aktuelle Betriebssysteme (ab Windows Server 2008 und Windows 7) zusätzliche Kosten für die Umstellung der Laufzeitumgebung der ARNOtop Datenbank anfallen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie durch unseren Vertrieb.

Wordumgebung:

Welche Word-Versionen ARNOtop unterstützt entnehmen Sie bitte ebenfalls dem Dokument „ARNOtop – Systemvoraussetzungen.pdf“.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Umstellung eines bestehenden Systems geprüft werden muss welche Änderungen in Ihrer ARNOtop-Wordumgebung von uns durchgeführt werden müssen. Bitte setzen Sie sich hierzu rechtzeitig, jedoch auch mindestens zwei Wochen, vor dem geplanten Installationstermin mit der ARNOtop Hotline (07308/968016) in Verbindung.

Virenschutz:

Grundsätzlich gibt es für ARNOtop keine Vorgabe was den Virenschutzhersteller angeht. Jedoch ist es zwingend notwendig die ARNOtop Verzeichnisse (Datenbank-Maschinen und ARNOtop-Verzeichnis) vom Echtzeitschutz des Virenschanners auszuschließen. Des Weiteren sollte ebenfalls darauf geachtet werden, dass der interne Netzwerkverkehr nicht permanent vom Virenschutz geprüft wird.
Dies ist zwingend für die Arbeitsstation wie auch für den/die Server erforderlich.

Datensicherung:

Wir empfehlen dringendst ein geeignetes **Datensicherungssystem** einzusetzen. Im Lieferumfang von **ARNO_{top}** ist ein derartiges Sicherungssystem **nicht** enthalten. Die Verantwortung über die Datensicherung liegt ausschließlich beim Anwender und hat keinen Zusammenhang mit **ARNO_{top}**.

Für die Datensicherung mit div. Sicherungssystem muss die Datenbank von ARNOtop vor der Sicherung beendet, und danach wieder gestartet werde. Hierzu stehen im Verzeichns **ARNOtop\Programm** jeweils eine Datei **ATDBStop.cmd** und **ATDBStart.cmd** zur Verfügung.

Wir empfehlen zusätzlich bei solchen Systemen einen „Notstart“ der Datenbank vorzusehen, sollte der Nachbefehl der Datensicherungssoftware scheitert, kann durch diesen trotzdem ein starten des ARNOtop Datenbank-Dienstes gewährleistet werden.

Diese Dateien müssen ggf. vor dem erstmaligen Gebrauch durch den, auf dem System verwendeten Dienstnamen, angepasst werden.

Server-Installation (Allgemeine Informationen):

Für die Installation von ARNOtop auf dem Server empfehlen wir eine eigene Freigabe anzulegen, auf welche die Benutzer vollen Zugriff haben. Als Laufwerksmapping empfehlen wir den Buchstaben G: zu verwenden. Da die gesamte ARNOtop-Struktur bereits hierfür ausgelegt ist.

Bei Umstellungen auf neue Hardware kann die Übernahme des ARNOtop-Verzeichnis vom alten Server durch den Hardware-Betreuer durchgeführt werden. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die gleiche Verzeichnis- und Freigabe-Struktur verwendet wird. Auch das Laufwerksmapping muss unbedingt den gleichen Laufwerksbuchstaben wie auf dem alten Server erhalten.

Vor der Übernahme der ARNOtop-Struktur auf einen neuen Server muss zwingend der Datenbankdienst angehalten werden.

Die Installation des Datenbankservers und die eventuellen Anpassungen der Datenbanken auf dem neuen Server muss von uns durchgeführt.

Anbei noch einige Einstellungen für Windows Server 2008 R2 / 2012 R2 die sich als Sinnvoll für den Einsatz mit ARNOtop erwiesen haben:

- Benutzerkontensteuerung deaktivieren
- Windows Firewall anpassen
 - eingehende Regel: Port 2155 zulassen
 - eingehende Regel: Programm \\servername\Freigabe\ARNOtop\Programm\ftp2000.exe TCP/UDP zulassen
- ARNOtop-Verzeichnis auf Virenschutz ausschließen

Energiesparoptionen:

Deaktivieren Sie auf alle Fälle die Energiesparoption der Server-Netzwerkkarte.

Arbeitsplatz-Installation (Allgemeine Informationen):

Um einen Reibungslosen Ablauf des Arbeitsplatzinstallation zu gewährleisten sollten, zumindest für die Installationsphase, die Benutzer in die Gruppe der lokalen Administratoren hinzufügen werden.

Die folgenden Schritte gehen von einer ARNOtop-Installation mit dem Laufwerksmapping G: aus. Sollte ARNOtop in Ihrem System über einen anderen Laufwerksbuchstaben gemappt, bzw. zur Verfügung gestellt werden, müssen die folgenden Schritte von Hand angepasst werden.

Energiesparoptionen:

Stellen Sie in der Systemsteuerung unter den Energieoptionen den PC auf Höchstleistung. Somit wird verhindert, dass bei längerer Nichtbenutzung des Computers die Verbindung zur ARNOtop Datenbank abbricht.

Deaktivieren Sie auf alle Fälle auch die Energiesparoption der Netzwerkkarte.

Desktopsymbole/Startmenü für ARNOtop:

Um die Desktop-Symbole für ARNOtop zu erhalten, verknüpfen Sie den Ordner **ARNOtop** aus G:\ARNOtop\Arbeitsplatz-Setup auf den Desktop und/oder ins Startmenü. Aus diesem Ordner wird die Verknüpfung „**ARNOtop starten**“ zusätzlich auf den Desktop kopiert.

Komponenten für ARNOtop registrieren:

Registrieren Sie die Komponenten für ARNOtop wie folgt:

Kopieren Sie die Datei **AT_Register.cmd** (G:\ARNOtop\Arbeitsplatz-Setup\AT_Reg) auf den Desktop und führen Sie diese als **Administrator** aus.

Sollte das Laufwerksmapping für ARNOtop nicht G: sein, so können Sie die **AT_Reg_fremd.cmd** oder **AT_Reg_fremt_cust.cmd**, für den oben beschriebenen Schritt, verwenden.

Der Unterschied der beiden Dateien liegt darin, dass bei der AT_Reg_fremd.cmd jedes Mal der verwendete Laufwerksbuchstabe und UNC-Pfad zu ARNOtop eingegeben werden muss, wobei in der Datei AT_Reg_fremt_cust.cmd diese Daten, direkt in der Batchdatei, hinterlegt werden können.

Gehen Sie bei diesen beiden Dateien gleich wie oben erklärt vor.

Anpassen der Word-Version in ARNOtop

C-Runtime für ARNOtop 5.xx:

Für und ab der ARNOtop Version 5.0 ist die Installation der C++-Runtime zwingend Voraussetzung. Führen Sie hierzu die Datei **vcredist_x86.exe** aus dem Verzeichnis **G:\ARNOtop\Arbeitsplatz-Setup\AT5_Tools**, als Administrator, aus.

Ab der Version 5.01 von ARNOtop wird auch noch zusätzlich die C-Runtime von 2013 benötigt. Diese finden Sie im Verzeichnis **G:\ARNOtop\Arbeitsplatz-Setup\AT5_Tools\2013**. Installieren Sie diese ebenfalls, wie oben erklärt.

Wordumgebung anpassen:

Die Anpassungen von Microsoft Word für ARNOtop entnehmen Sie dem Dokument „**ARNOtop - Microsoft Word Installation 2000-2013.pdf**“.

Migration (Allgemeine Informationen):

Bei einer Migration von ARNOtop auf einen neuen Server, beachten Sie bitte die Hard- und Software-Voraussetzungen für ARNOtop.

Die Vorgehensweise ist identisch, wie bei der oben beschriebenen Server-Installation.

Bei Umstellungen auf neue Hardware kann die Übernahme des ARNOtop-Verzeichnis vom alten Server durch den Hardware-Betreuer durchgeführt werden. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die gleiche Verzeichnis- und Freigabe-Struktur verwendet wird. Auch das Laufwerksmapping muss unbedingt den gleichen Laufwerksbuchstaben wie auf dem alten Server erhalten.

Vor der Übernahme der ARNOtop-Struktur auf einen neuen Server muss zwingend der Datenbankdienst angehalten werden. Diesen finden Sie, mit dem Namen „**Gupta SQLBase ARNOtop**“, unter den Windows-Diensten.

Die ARNOtop Datenbank auf dem neuen Server wird durch die ARNOtop-Hotline, nach der Migration der Daten wieder neu eingerichtet.

Bitte beachten Sie, dass beim Wechsel auf aktuelle Betriebssysteme (ab Windows Server 2008 und Windows 7) zusätzliche Kosten für die Umstellung der Laufzeitumgebung der ARNOtop Datenbank anfallen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie durch unseren Vertrieb.

Impressum:

Weitere Fragen oder Anregungen nehmen wir gerne per E-Mail (hotline@arnotop.de) entgegen.

Ralf Schirm GmbH
Weißinger Str. 11
89275 Elchingen

Telefon: 07308/968016
Telefax: 07308/968066

eMail: hotline@arnotop.de

Elchingen, den 03. Februar 2015