

# Microsoft Word Installation für ARNOtop

## Was ist zu beachten

Da ARNOtop sehr eng mit Microsoft Word zusammenarbeitet gibt es bei der Installation von Microsoft Word mehrere Dinge zu beachten.

### **Welche Word-Versionen werden von ARNOtop unterstützt:**

Microsoft Word 2016 32 Bit (Microsoft openLizenz/LTSC-Produkt)

Microsoft Word 2019 32 Bit (Microsoft openLizenz/LTSC-Produkt)

Microsoft Word 2021 32 Bit (Microsoft openLizenz/LTSC-Produkt)

Alle Word-Versionen müssen für ARNOtop auf den letzten Service-Pack- / Patch-Stand aktualisiert werden.

### **Grundsätzliches zur Installation:**

Alle PCs die mit ARNOtop arbeiten müssen mit der gleichen Word-Version ausgestattet sein. Ein Mischbetrieb von verschiedenen Word-Versionen im Netzwerk wird nicht unterstützt und führt zu Problemen.

Beim Wechsel von Wordversionen gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme. Sollte eine alte Wordversion durch eine Neue auf dem PC getauscht werden, sollte dies nur in Verbindung mit einer Betriebssystemneuinstallation stattfinden. Somit ist gewährleistet, dass Word in einer „sauberen“ Umgebung läuft.

Bei der Installation von Word oder Office sollten alle Komponenten installiert werden (Alles vom Arbeitsplatz starten).

Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung auf der aktuellsten Word-Version basiert. Jedoch sind die Einstellungen in den beschriebenen Vorgängerversionen nahezu gleich.

### **Individuelle Einstellungen in Word für ARNOtop:**

Damit die Kommunikation zwischen ARNOtop und Word einwandfrei funktioniert, müssen bestimmte Einstellungen in Word vorgenommen werden. Bitte führen Sie die Einstellungen wie unten erklärt an jedem Arbeitsplatz mit Word durch.

## Einstellungen für Microsoft Word 2016/2019/2021 in Verbindung mit ARNOtop

- Starten Sie Word.
- Achten Sie darauf, dass ein Dokument geöffnet ist.
- Klicken Sie auf **Datei**.
- Klicken Sie **Optionen**.
- Im Bereich **Allgemein** entfernen Sie den Haken bei **Startbildschirm beim Start dieser Anwendung anzeigen**.
- Klicken Sie **Anzeige**.
- Hier kann optional der Haken bei **Tabstoppszeichen, Leerzeichen und Absatzmarken** aktiviert werden.
- Klicken Sie **Dokumentenprüfung**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **AutoKorrektur-Optionen**.
- Wechseln Sie auf den Reiter **AutoFormat während der Eingabe**.
- Entfernen Sie alle Haken in der Rubrik **Während der Eingabe übernehmen**.
- Wechseln Sie auf den Reiter **AutoFormat**.
- Entfernen Sie alle Haken in der Rubrik **Übernehmen**.
- Klicken Sie **OK**.
- Klicken Sie auf **Speichern**.
- Stellen Sie den Punkt **Dateien in diesem Format speichern** auf **Word 97-2003-Dokumente (\*.doc)** um,
- Klicken Sie auf **Erweitert**.
- Scrollen Sie zu **Dokumenteninhalt anzeigen**.
- **Deaktivieren** Sie **Zeichnungen und Textfelder auf dem Bildschirm anzeigen**.
- Stellen Sie die **Feldschattierung** auf **Immer**.
- Scrollen Sie zu **Allgemein**.
- Klicken Sie **Dateispeicherorte**.
- Passen Sie die Pfad für AutoStart wie folgt an: [Laufwerk]:\ARNOtop\MSOffice\Startup2016.
- Klicken Sie **OK**.
- Klicken Sie **Menüband anpassen**.
- Aktivieren Sie unterhalb Menüband anpassen in den Hauptregisterkarte, **Entwicklertools**.
- Klicken Sie **OK**.
- Klicken Sie **Trust Center**.
- Klicken Sie **Einstellungen für das Trust Center**.
- Klicken Sie auf **Vertrauenswürdige Speicherorte**.
- Aktivieren Sie **Vertrauenswürdige Speicherorte im Netzwerk zulassen**.
- Fügen Sie über die Schaltfläche **Neuen Speicherort hinzufügen** den oben verwendeten Speicherort des Autostart-Pfades ein.
- Klicken Sie **OK**.
- Schließen Sie Word und starten dieses erneut.

Es sollte nun das Menüband von ARNOtop zu sehen sein.

Es sind nun alle Einstellungen in Word durchgeführt um einen einwandfreien Betrieb mit ARNOtop zu gewährleisten.

### **Updates von Microsoft Word / Office**

Wir weisen hiermit nochmals darauf hin, dass es zwingend notwendig ist Microsoft Word / Office immer mit den aktuellsten Service Packs / Patches einzusetzen. Nur so ist ein einwandfreier Betrieb mit ARNOtop möglich.

### **Zusätzliche Information**

Wenn Sie eine neue Wordversion (Word 2016/2019) aufgrund einer Umstellung in einem bereits laufenden ARNOtop-System einsetzen so beachten Sie bitte unser Dokument ARNOtop mit Word 2010 bekannte Probleme.

### **Impressum**

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sie erreichen uns zu diesen Zeiten:

Montag: 08:00 Uhr – 12:30 Uhr und 14:30 Uhr 17:30 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr – 12:30 Uhr und 13:30 Uhr 17:30 Uhr  
Mittwoch: 08:00 Uhr – 11:45 Uhr und 13:30 Uhr 17:30 Uhr  
Donnerstag: 08:00 Uhr – 12:30 Uhr und 13:30 Uhr 17:30 Uhr  
Freitag: 08:00 Uhr – 12:30 Uhr und 13:30 Uhr 15:00 Uhr

Ralf Schirm GmbH  
Weißinger Str. 14  
89275 Elchingen

<http://hilfe.arnotop.de>

Elchingen, den 23. Februar 2023